Accès à un modem 3G via le réseau local				
Auteur : Johan	Fichier :	Date : 12/06/17	Version : 1.0	
Rabouin	Tutoriel_alcasar_virtualhere			
	.odt			

L'objectif est de permettre à une VM ALCASAR d'accéder à la fonctionnalité d'envoi de SMS.

L'idée est de partager un périphérique USB (ici une clé « MODEM 3G ») depuis un équipement physique (dans notre cas : un Raspberry Pi) vers une machine virtuelle Linux (ALCASAR) à travers le réseau local.

Prérequis : VM Alcasar , Raspberry PI 3, clé 3G (+ carte SIM)

1- Partage de la clé 3G

Pour réaliser ce partage, nous installerons le logiciel « Virtualhere SERVEUR » (sur le Raspberry):

a- Installation de Virtualhere Serveur

Installation des paquets suivants pour que le Raspberry détecte le modem :

sudo apt-get install wvdial usb-modeswitch

Branchement de la clé 3G (modèle testé : « HUAWEI E5372 »)



(Pour tester que le modem est bien détecté par le Raspberry : lsusb)

Placement dans le dossier de votre choix :

cd /home

Récupération du serveur « Virtualhere » (en fonction de notre OS) : <u>https://www.virtualhere.com/usb_client_software</u>

Pour un Raspberry Pi on utilisera la commande :

wget http<mark>(S)</mark>://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbserver/vhusbdarm

(en cas d'échec, tentez le téléchargement en mode « http »).

Lancement du serveur en tâche de fond :

./home/vhusbdarm &

Accès à un modem 3G via le réseau local					
Auteur : Johan Rabouin	Fichier : Tutoriel_alcasar_virtualhere .odt	Date : 12/06/17	Version : 1.0		

b- Automatisation au démarrage du serveur :

Création d'un fichier bash pour le lancement au démarrage :

nano /home/startVHserver.sh

Contenu:

!/bin/bash

./home/vhusbdarm පි

Dans le fichier /etc/rc.local : On ajoute notre script entre les lignes « fi » et « exit 0 » comme ceci :

fi_____bash/home/startVHserver.sh exit 0

2- Accès à distance

Nous installons « Virtualhere CLIENT » (sur ALCASAR) :

a- Installation de Virtualhere Client

Récupération du client Virtualhere (en fonction de notre OS) : <u>https://www.virtualhere.com/usb_client_software</u>

Pour ALCASAR 64bits on utilisera la commande :

wget http<mark>(S</mark>)://www.virtualhere.com/sites/default/files/usbclient/vhclientx86_64

(en cas d'échec, tentez un téléchargement en mode HTTP)

Sur la machine virtuelle client :

./vhclientx86_64 & (Lancement du client en arrière-plan)

Ajout des règles du parefeu permettant le dialogue client/serveur « virtualhere » (port TCP 7575) : Iptables -A INPUT -p tcp --dport 7575 -d fr1-cl027 -j ACCEPT

Iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 7575 -d fr1-cl027 -j ACCEPT

remplacez « fr1-cl027 » par l'adresse IP (ou le nom) de votre serveur « virtualhere »

./vhclientx86_64 -t list (pour afficher les périphériques détectés)

Vm-test-alcasar-gys:"# ./vhclientx86_64 -t list VirtualHere Client IPC, below are the available devices: (Value in brackets = address, * = Auto-Use) Raspberry Hub (FR1-CL027.GYS.local:7575) --> HUAWEI Mobile (FR1-CL027.GYS.local.114) Auto-Find currently on Auto-Use All currently off Reverse Lookup currently off VirtualHere Client not running as a service

Accès à un modem 3G via le réseau local					
Auteur : Johan	Fichier :	Date : 12/06/17	Version : 1.0		
Rabouin	Tutoriel_alcasar_virtualhere				
	.odt				

Si le client ne détecte pas automatiquement le Raspberry avec le modem 3G, on rentre : - ./vhclientx86_64 -t "MANNUAL HUB ADD,fr1-cl027"

- ./vhclientx86_64 -t use,fr1-cl027.gys.local.114 (pour utiliser un périphérique)

Si l'on repete la commande –t list :				
Vm-test-alcasar-gys:~# ./vhclientx86_64 -t list				
VirtualHere Client IPC, below are the available devices:				
(Value in brackets = address, * = Auto-Use)				
Raspberry Hub (FR1-CL027.GYS.local:7575)				
> HUAWEI Mobile (FR1-CL027.GYS.local.114) (In-use by you)				
Auto-Find currently on				
Auto-Use All currently off				
Reverse Lookup currently off				
VirtualHere Client not running as a service				

b- Configuration du modem :

La connexion entre le modem et la VM étant établie, on se dirige sur la configuration du modem : - urpmi minicom (installation du package pour utiliser les commandes modem GSM)

minicom -c on (exécution de la console d'accès au modem)

Configuration du modem 3G sur le service SMS de notre opérateur : <u>AT+CSCA="+33660003000"</u> <- numéro du centre de messagerie Bouygues Telecom (aussi appelé centre de service SMS) : +33 6 60 00 30 00. (Qui correspond à l'opérateur de la carte SIM)

Test de l'envoi de SMS :

AT+CMGS= "+33612345678"(numéro de téléphone auquel on souhaite envoyer le SMS)une première ligne de message que l'on souhaite envoyer(CTRL+Z pour envoyer)une deuxième ligne de message que l'on souhaite envoyer ...(CTRL+Z pour envoyer)

Configuration du modem :

AT+CNMI=1,2,0,0,0

Puis l'on quitte l'interface minicom : « CTRL+A » puis « X » puis « entrée »

Ref erreurs AT : <u>http://www.smssolutions.net/tutorials/gsm/gsmerrorcodes/</u>

Pour déconnecter la clé :

./vhclientx86_64 -t "stop using,fr1-cl027.gys.local.114"

Accès à un modem 3G via le réseau local				
Auteur : Johan Rabouin	Fichier : Tutoriel_alcasar_virtualhere .odt	Date : 12/06/17	Version : 1.0	

Configuration d'ALCASAR:

https://@IP_DU_SERVEUR/acc/ -> authentification -> SMS -> Configuration On renseigne le numéro de téléphone de la carte SIM et son code PIN

ALCASAR	ALCASAR					
Menu					Auto enregist	trement (SMS)
ACCUEIL → SYSTÈME → AUTHENTIFICATION	Rafraichissement : 30 sec					
Activité						
Créer un usager	Status de votre clé 3G					
▶ <u>Éditer un usager</u>						
<u>Créer un groupe</u>	Votre clé est connectée Connexion : at19200					
Éditer un groupe						
Importer / Vider						
Exceptions	Etat du service	Force du sig	nal IM	IEI du pe	eripherique Nombre de S	GMS reçu
Auto enregistrement (SMS)	Gammu est lancé Démarrer	Arrêter 11 69 %		860	09 2	
FILTRAGE						
▶ <u>STATISTIQUES</u>						
▶ <u>SAUVEGARDES</u>	Configuration				Configuration actuelle	
Doc	Le numero de téléphone de la clé 3G			Editer	+337	
Presentation	Code PIN			Editer	0000	
Exploitation	Durée pour une session créée		jours	Editer	1	
▶ <u>Technique</u>	Nombre d'essais avant le blocage			Editer	3	
Accès au centre <u>97</u>	Durée du blocage (en jours)		jours	Editer	2	
depuis le 13/08/2013						

c- Automatisation au démarrage du client :

Création d'un fichier txt pour le paramétrage du modem :

nano CNMI.txt

On rentre ceci :

send AT+CNMI=1,2,0,0,0 ! killall minicom

Création d'un fichier bash pour le lancement au démarrage :

nano /root/startVHclient.sh

On copie ce script bash :

!/bin/bash
./vhclientx86_64 &
sleep 2
/sbin/iptables -A INPUT -p tcpdport 7575 -d fr1-cl027 -j ACCEPT
/sbin/iptables -A OUTPUT -p tcpdport 7575 -d fr1-cl027 -j ACCEPT
sleep 10
./ vhclientx86_64 – t use,fr1-cl027.gys.local.114
sleep 5
minicom –S CNMI.txt
sleep 5
alcasar-sms.sh –start

Dans le fichier /etc/rc.local : On ajoute notre script entre les lignes « fi » et « exit 0 » comme ceci :



Accès à un modem 3G via le réseau local				
Auteur : Johan	Fichier :	Date : 12/06/17	Version : 1.0	
Rabouin	Tutoriel_alcasar_virtualhere .odt			

FAQ:

Si ALCASAR détecte bien la force du signal et l'IMEI, mais ne reçoit aucun SMS On passe la commande sur le modem :

AT+CNMI=1,2,2,0,0

puis

AT+CMPS? Cela permettra d'afficher la quantité actuelle de SMS stockés

Exemple si 0,150,0,150,0,150 (0 message stocké sur un maximum de 150) Cf. <u>http://www.developershome.com/sms/cpmsCommand2.asp</u>

On renvoie notre SMS et si le résultat de la commande AT+CMPS ? vaut «1,150,1,150,1,50» Retour à AT+CNMI=1,2,0,0,0 Puis on relance le service Gammu : alcasar-sms.sh --stop alcasar-sms.sh --start

Si l'authentification fonctionne avec un nombre de SMS reçu à « 1 », on pourra retrouver la page d'auto-enregistrement à l'adresse :

https://@IP_DU_SERVEUR /autoregistrationinfo.php

